


Outlook Express の設定例

お客さまご使用のソフトのバージョン、OS によって画面が異なる場合があります。設定例は WindowsXP の Ver.6 です。Ver.5 でも同様の画面です。


新規設定を行う場合(メール)

①.初期画面




(1).Outlook Express を起動した画面から、「ツール(T)」→「アカウント(A)」を選択

②.インターネットアカウント




(1)「追加(A)」→「メール(M)」を選択

③.名前




(1)「表示名(D)」に[お客さまの名前]などを入力
(2)「次へ(N)」をクリック
*この名前はメール送信先に表示されます

④.インターネット 電子メールアドレス




(1)「電子メールアドレス(E)」に[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていしないと送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。
(2)「次へ(N)」をクリック

⑤.電子メール サーバー名




(1)「受信メールサーバーの種類(S)」に「POP3」を選択
(2)「受信メール(POP3,IMAP または HTTP)サーバー(I)」に[メールアドレス]の[サーバー名 受信(POP3)]を半角英数小文字で入力
(3)「送信メール(SMTP)サーバー(O)」に[メールアドレス]の[サーバー名 送信(SMTP)]を半角英数小文字で入力
(4)「次へ(N)」をクリック

⑥.インターネット メール ログイン



(1)「アカウント名(A)」に[メールアドレス]の[POP サーバーID]を半角英数小文字で入力
(2)「パスワード(P)」に[メールアドレス]の[パスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れる
(3)「次へ(N)」をクリック

⑦.設定完了




(1)「完了」をクリック
メールの設定は完了です。続いて⑨の画面へ

新規にニュースの設定を行う場合

*ニュースを利用されない方、ご不明な方は特に設定をする必要はありません。

(1).②の画面から「追加(A)」→「ニュース(N)」を選択する
(2).名前の画面が表示、「表示名(D)」に[お客さまの名前]などを入力し、「次へ(N)」をクリック
(3).インターネットニュースの電子メールアドレスの画面が表示、「電子メールアドレス(E)」に[メールアドレス]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力し、「次へ(N)」をクリック

⑧.インターネット ニュース サーバー名




(1)「ニュース(NNTP)サーバー(W)」に当社ニュースサーバー名[news.netwave.or.jp]と半角英小文字で入力
(2)「次へ(N)」をクリック
設定完了の画面が表示、「完了」をクリック
以上でニュースの設定は終了です

設定の修正・変更・確認を行う場合


①の画面と同様の操作を行い、②の画面より「メール」をクリック、変更、修正、確認したいアカウントを選択し「プロパティ」をクリック

⑨.全般




(1)「メールアカウント」に[ネットワーク四国]などを入力
(2)「名前(N)」に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメールの送信先に表示されますので本名などをご記入される場合はご注意ください
(3)「電子メール アドレス(M)」に[メールアドレス]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていしないと送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。

⑩.サーバー




(1)「サーバー」(タブ)をクリック
(2)「受信メール(POP3(I))」に[メールアドレス]の[サーバー名 受信(POP3)]を半角英数小文字で入力、「送信メール(SMTP(U))」に[メールアドレス]の[サーバー名 送信(SMTP)]を半角英数小文字で入力
(3)「アカウント名(C)」に[メールアドレス]の[POP サーバーID]を半角英数小文字で入力
(4)「パスワード(P)」に[メールアドレス]の[パスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れる

⑪.接続



(1)「接続」(タブ)をクリック
(2)「このアカウントには次の接続を使用する(U)」にチェック
(3)「ローカルエリアネットワーク(LAN)」を選択

⑫.詳細設定



(1)「詳細設定」(タブ)をクリック
(2)「サーバー」にメッセージのコピーを置く(L)のチェックを外す
(3)「OK」をクリック

以上で設定の修正・変更・確認は終了です