

Outlook Express 設定方法 WindowsXP

[インターネット接続ウィザード] を起動します。[表示名] を入力し [次へ] ボタンをクリックします。

入力した「表示名」がメール送信先にあなたの名前として表示されます。

自動的に[インターネット接続ウィザード] が起動しない場合、Outlook Express 上部の[ツール]メニューから[アカウント]をクリックし、[追加] [メール] を選択します。

[インターネット電子メールアドレス] の画面が表示されます。

メールアドレスを入力し [次へ] ボタンをクリックします。

@wimax.cue.tv




受信メールサーバーの種類は「POP3」を選択します。

受信メールサーバー および


送信メールサーバー」の欄には

wimax.cue.tv と入力します。

入力したら「次へ」ボタンをクリックします。



アカウント名 [okamoto]	アカウント を半角で入力します。 (@より前の部分)
パスワード [masaru11]	メールパスワード を半角で入力します。 (文字は*****で表示されます)
パスワードを保存する	保存しておきたい場合はチェック。 接続の度に入力する必要がなくなります。
セキュリティで保護された パスワード認証 (SPA) を 使用する	チェックしません




[設定完了] の画面が表示されるので [完了] ボタンをクリックし

ウインドウを閉じます。



次に Outlook Express 上部の [ツール] メニューから

[アカウント] をクリックします。




インターネットアカウントの画面が表示されます。

[メール] タブをクリックします。

[wimax.cue.tv] メール用のアカウントを選択し

[プロパティ] ボタンをクリックします。




[wimax.cue.tv のプロパティ] のウインドウが表示されます。

[サーバー] タブをクリックし、画面下部の送信メールサーバーの部分で


[このサーバーは認証が必要] にチェック をつけ、

[設定] をクリックします。



[送信メールサーバー] の画面が表示されます。

[受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択します。



[詳細設定]で、

サーバーのポート番号 [送信メール(SMTP)]を **587** に設定する。

[受信メール(POP3)]を **110** に設定する。

[OK] ボタンで [wimax.cue.tv のプロパティ] 画面を閉じます。

インターネットアカウント画面も [閉じる] ボタンをクリックして閉じます。

以上で設定は完了です。

